

CONEXÃO VPN ALDO COMPONENTES

(Cliente Microsoft Windows)



Sumário

1	Introdução	.3
2	Procedimento padrão inicial de conexão	.3
3	Fazendo download do pacote de conexão	.3
4	Instalação do cliente de conexão VPN no Windows	.7
5	Conectando na VPN	10
6	Validando as configurações de conexão com a VPN	12
7	Nota importante	14

1 Introdução.

olda

Este manual operacional tem por objetivo, apresentar os passos necessários para conexão VPN com a rede Aldo Componentes para clientes externos.

Manual deve ser enviado por e-mail para os clientes que necessitem deste tipo de conexão.

2 Procedimento padrão inicial de conexão.

Os dados de acesso a VPN serão previamente informados pelo time de infraestrutura da Aldo Componentes.

3 Fazendo download do pacote de conexão.

Após receber os dados de conexão, usuário e senha, para fazer download do cliente de conexão, acesse o link abaixo:

https://wgvpn.aldo.com.br:444

No primeiro acesso, será preciso aceitar o tipo do certificado auto assinado para estabelecer a conexão.





MO – MANUAL OPERACIONAL MO 0001 – CONEXÃO VPN – CLIENTES EXTERNOS



Após aceitar a conexão do certificado, a seguinte página deverá aparecer.

User Authentication ×		
← → C ▲ Não seguro 🔤	os://wgvpn.aldo.com.br:444/sslvpn_l	ogon.shtml
Apps 🧾 Favoritos Aldo 📴 Lini	is uters 🔄 watchGuard - Fw Alc	
		Username:
	(WatchGuard [®]	Password: Domain: aldo.com.br ▼
	<u> </u>	Login Reset



Após abertura do site, entre com o usuário e senha fornecidos pela Aldo Componentes:



A página abaixo será apresentada após o login, selecione para download o cliente para Windows.





Após salvar o executável no computador local, faça logout desta página e execute a instalação.



Logout		
WG-MVPN-SSL.exe 1.117/1.894 KB, 27 segundos	^	





4 Instalação do cliente de conexão VPN no Windows.

Concluído o download, execute o arquivo para instalação.



Setup - Mobile VPN with SSL	client	(<u>213</u>)		×
	Welcome to the M SSL client Setup W This will install WatchGuard Mobile on your computer. It is recommended that you close continuing. Click Next to continue, or Cancel	obile VPI Vizard	I wit dient 11, ations be	h 12.4
WatchGuard	[Next >	Car	ncel



Autor: Fernando Cordeiro



Select Components Which components should be installed?	V
Select the components you want to install; dear the co install. Click Next when you are ready to continue.	nponents you do not want to
Full installation	×
Tap driver	
Current selection requires at least 7, 1 MB of disk space	





MO – MANUAL OPERACIONAL MO 0001 – CONEXÃO VPN – CLIENTES EXTERNOS

aldo

Contraction of the basic lock line Mehile VIDN with COL al	2	IN
computer.	ent on your	
Click Install to continue with the installation, or click Back if y change any settings.	ou want to revie	w or
Destination location: C:\Program Files (x86)\WatchGuard\WatchGuard Mobile	e VPN with SSL	~
Setup type: Full installation		
Selected components: Required Files		
Tap driver		
Start Menu folder: WatchGuard Wobile VPN with SSL dient		~
¢		>







WatchGuard Mobile VPN with	SSL	>
WatchGuard		
Firebox S	SSL	
Server:		•
User name:		<u></u>
Password:		
🔽 Automatica	ally reconnect	
🗆 Remembe	r password	
	Connect	Cancel
	Version 11.12.	4 (Build 528590)

Instalação concluída com sucesso.

5 Conectando na VPN

Para se conectar na VPN, utilize o usuário e senha fornecidos pela equipe responsável na Aldo Componentes, o mesmo utilizado para se conectar no passo 3.

O endereço de acesso a VPN deve ser digitado conforme imagem abaixo.

WatchGuard Mobile VPN wit	h SSL	×
Firebox.	SSL	
Server	wgvpn.aldo.com	.br:444 🔹
User name:	teste.vpn	
Password	******	
🔽 Automatic	cally reconnect	
🗆 Rememb	er password	
	Connect	Cancel
	Version 11.12.4 (Build 528590)



Aceite do certificado de criptografia.

acitu ac	segurança			1
P	Esta página requ inclua autenticaç	er uma conexão ão do servidor.	o de segurança que	
	O emissor do cer desconhecido. D	tificado deste si Ieseja continuar	te não é confiável ou é ;?	
	-			

Finalizada a conexão, a tela abaixo deve aparecer no canto inferior esquerdo do seu monitor. A conexão está estabelecida.



Valide a conexão no ícone que aparece na barra de tarefas



Os controles desta conexão, também podem ser acessados clicando em cima do ícone com o botão direito do mouse.





6 Validando as configurações de conexão com a VPN.

Abra as propriedades da interface de rede a qual está conectada a VPN. Essa interface é identificada da seguinte forma:



Clique com botão direito sobre a interface da conexão VPN, selecione "Status".





onexão	
Conectividade IPv-	i: Sem acesso à red
Conectividade IPve	5: Sem acesso à red
Status da Mídia:	Ativ
Duração:	00:08:4
Contraction of the second s	
Velocidade: Detalhes	100,0 Mbp
Velocidade: Detalhes vidade	100,0 Mbp iados — N ecebido:
Velocidade: Detalhes vidade Env Bytes:	100,0 Mbp iados — Recebido: 3.365 5.03



As informações que aparecerem na interface, devem ser equivalentes a figura acima.

7 Nota importante.

aldo

A configuração de DNS para esta conexão de VPN deve ser informada conforme acima, caso os servidores de DNS IPv4 para esta conexão VPN estiverem apontando para o DNS da sua rede interna ou de uma outra conexão que você possua na sua rede, como ADSL por exemplo, a resolução de nome para os serviços que deve acessar na Aldo, pode não funcionar.

Neste caso, é preciso rever as conexões de DNS.